



Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ШОРТЫ "АГНИЯ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158-164, 170-176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_AГНИЯ
#TIM_HM_AГНИЯ



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ШОРТЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗЫ И КАРМАНЫ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗЫ И ОДИН КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ, ВЕРХ ШОРТ ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА С ШИРОКОЙ РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ПОЯС С РЕЗИНКОЙ ОТСТРОЧЕНЫ ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ СТРОЧКАМИ, ПО НИЗУ ШОРТ ДВОЙНЫЕ ПРИТАЧНЫЕ МАНЖЕТЫ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ШОРТ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ






- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КУЛИРКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть центральная деталь	2
2	Передняя часть боковая деталь	2
3	Задняя часть центральная деталь	2
4	Задняя часть боковая деталь	2
5	Бочок кармана	2
6	Мешковина переднего кармана	2
7	Листочка заднего кармана	1
8	Мешковина заднего кармана	2
9	Пояс	1 со сгибом
10	Манжета низа	2





ДУБЛИРОВАНИЕ

С помощью горячего утюга проклеить дублирином листочку заднего кармана.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки укрепить срезы входа в карман на передних боковых половинках и на мешковине кармана, рамку заднего кармана.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ ШОРТ



1. Передние детали (центральную и боковую) сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



2. Стачать детали на оверлоке.
3. Шов приутюжить.
4. Припуск заутюжить на сторону боковой части.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



5. Настрочить припуск на швейной на сторону боковой части переда. Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Шов приутюжить.




7. Переднюю деталь сложить лицом к лицу с мешковиной кармана, сколоть детали булавками.



8. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Шов приутюжить.



10. Отогнуть мешковину кармана, вход в карман приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины, сколоть булавками.



11. Вход в карман отстрочить на швейной машине. Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

12. Шов приутюжить.



13. По верх мешковины наложить бочок кармана, сколоть булавками мешковину и бочок кармана по округлому срезу.




14. Стачать детали на оверлоке.
15. Шов приутюжить.



16. Карман приколоть булавками к передней части по верхнему и боковому срезам.

17. Закрепить карман строчками на швейной машине. Ширина швов 4 мм.


18. Швы приутюжить.



19. На правую заднюю центральную часть перенести рамку кармана и проклеить рамку долевой клеевой нитепрошивной кромкой.



20. Листочку сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.



21. На листочку перенести линии припусков.



22. На мешковину кармана из кулирки перенести линию верхнего припуска.

23. На мешковину кармана из футера перенести линию рамки кармана.



24. Листочку приложить к нижней линии рамки, совместить по линиям, приколоть булавками, можно приметать ручными стежками.



25. Поверх листочки наложить мешковину из кулирки, совместить по линиям, приколоть булавками, приметать ручными стежками.





26. Стачать детали на швейной машине от края до уголка рамки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Шов приутюжить.



28. К верхней линии рамки приложить мешковину кармана из футера и приколоть ее булавками.



29. Притачать мешковину на швейной машине.

30. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.






31. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до короткой стороны рамки около 1,5 см разрезать на уголки, до уголков не дорезать 1,5 мм.



32. Через прорезанную рамку вывернуть мешковины на изнанку, выправить и приутюжить.



33. Отогнуть заднюю часть в сторону и закрепить булавкой уголок к листочке и мешковинам.

34. Закрепить уголок строчкой на швейной машине, прокладывая строчку от одного уголка рамки до другого.

Длина стежка 3-3,5 мм.

35. Шов приутюжить.



36. Отогнуть верхнюю часть задней половинки и верхнюю мешковину в сторону и проложить строчку на швейной машине ниже листочки. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Шов приутюжить.



38. Снова выправить мешковины, сколоть две мешковины булавками.

39. Осноровить мешковины по верхнему и нижнему срезам.

40. Сколоть две мешковины булавками по двум сторонам.



41. Стачать мешковины по трем сторонам на оверлоке.
42. Шов приутюжить.



43. Приколоть мешковину кармана к задней половинке булавками.



44. Закрепить карман к задней половинке по боковой стороне. Ширина шва 2-3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Проложить строчку на швейной машине по верхней и боковой стороне рамки кармана. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Шов приутюжить.



47. Центральную и боковую задние детали сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



48. Стачать детали на оверлоке.

49. Шов приутюжить.

50. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону боковой задней части. Ширина шва 3-5 мм.

51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



52. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому срезу, сколоть боковой срез булавками.



53. Стачать детали на оверлоке.

54. Шов приутюжить.

55. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.



56. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



57. Стачать шаговый срез на оверлоке.

58. Шов приутюжить.

59. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.



60. Одну деталь шорт оставить на изнанке, вторую вывернуть на лицевую сторону.

61. Ту деталь, которая на лицевой стороне вложить в ту, что на изнанке, совместить детали по срезу сидения, сколоть срез сидения булавками.



- 62. Стачать срез сидения на оверлоке.
- 63. Шов приутюжить.
- 64. Припуск заутюжить на одну сторону.



- 65. Манжеты сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



66. Стачать манжеты на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



67. Швы приутюжить.
68. Припуски разутюжить.
69. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



70. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



71. Манжету приложить к лицевой стороне нижнего среза шорт, шов манжеты совместить с шаговым швом, метку манжеты совместить с боковым швом, приколоть манжету булавками, притачать манжету на оверлоке, шов приутюжить, припуск заутюжить и настрочить кверху изделия.



72. Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткой стороне.




73. Стачать деталь на швейной машине.

74. Шов приутюжить.

75. Припуск разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



76. Два конца резинки наложить друг на друга, сколоть булавками.



77. Стачать два конца резинки на швейной машине, используя строчку зиг-заг.



78. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



79. Резинку вложить в пояс, две стороны пояса сколоть между собой булавками.



80. Две стороны пояса стачать между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



81. По поясу проложить две параллельные строчки на швейной машине, равномерно растягивая резинку внутри пояса.

82. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




83. Пояс приложить с лицевой стороны верха шорт, шов пояса совместить с задним швом шорт, середину пояса совместить с передним швом шорт, приколоть пояс булавками.




84. Притачать пояс на оверлоке.

85. Шов приутюжить.
86. Припуск заутюжить к низу изделия.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Шорты готовы!

ШОРТЫ "АГНИЯ"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA