



# Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ТОП "АКСИНЬЯ"

РАЗМЕРЫ 38-56  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_AKSIHYA  
#TIM\_HM\_AKSIHYA



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ТОП ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ПО ПРАВОМУ ПЛЕЧУ ПЕРЕДА СБОРКА, АСИММЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ НИЗА ПЕРЕДА И СПИНКИ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
3. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 3 В РАСПОШИВАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).



## ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

## ДЛЯ ПОШИВА ТОПА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ







## ДЕТАЛИ КРОЯ

- 1. Перед - 1 деталь
- 2. Спинка - 1 деталь
- 3. Воротник - 1 деталь



Крой деталей по лицевой стороне трикотажа. Если будете шить из велюра или бархата стрейч, то все детали нужно расположить в одном направлении.





## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ПОШИВ ТОПА



1. По правому плечу проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки 10 см.
2. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.







3. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




4. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
5. Швы приутюжить.
6. Припуски заутюжить на сторону спинки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм





7. Воротник сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



8. Стачать воротник на оверлоке.  
9. Шов приутюжить.  
10. Припуск заутюжить на одну сторону.



11. Воротник сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить через проутюжельник.





12. Воротник вложить в горловину, шов воротника совместить с одним плечевым швом, метки воротника совместить с серединой горловины переда и спинки, вколоть воротник булавками.



13. Втачать воротник на оверлоке.  
14. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.  
15. Шов приутюжить.  
16. Припуск заутюжить на сторону изделия.





17. Припуски пройм заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и заметать ручными стежками.



18. Застрочить припуски пройм строчками на распошивальной машине узким двухигольным швом. Длина стежка 4 мм.

19. Швы аккуратно приутюжить.

**Примечание!** Если у вас нет распошивальной машины, что срезы пройм обметать на оверлоке, швы приутюжить, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить на швейной машине двойной иглой, шов приутюжить.



20. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками короткий боковой срез.



21. Стачать на оверлоке заколотый боковой срез.  
22. Шов приутюжить.  
23. Припуск заутюжить на сторону спинки.  
24. Хвостик от оверлочной строчки со стороны проймы спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушом.





25. Нижний срез переда и спинки со стороны стачанного бокового шва заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками, заметать ручными стежками и застрочить на распошивальной машине узким двух игольным швом, выкладывая срез в районе уголка в прямую линию. Длина стежка 4 мм.  
26. Шов аккуратно приутюжить.





27. Перед и спинку сложить лицом к лицу и совместить их по длинному боковому срезу, сколоть боковой срез булавками.  
28. Стачать боковой срез на оверлоке





28. Стачать боковой срез на оверлоке.
29. Шов приутюжить.
30. Припуск заутюжить на сторону спинки.



31. Оставшуюся часть нижнего среза заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и заметать ручными стежками.






**32. Застрочить низ изделия на распошивальной машине, используя узкий двух игольный шов.**



**33. Строчку начать от предыдущей строчки и закончить также у строчки, хвостики нитей от начала и конца строчки вытащить на изнанку, завязать в узелки, нити спрятать с помощью иглы внутрь припуска подгибки.**






34. Припуски бокового шва со стороны проймы закрепить булавками, а затем закрепкой на швейной машине.

35. Швы аккуратно приутюжить.






Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Топ готов!



# ТОП “АКСИНЬЯ”



Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA